

Kiegészítés a ZoomText 10.1 felhasználói kézikönyvéhez

A ZoomText 10 felhasználói kézikönyvének jelen kiegészítése azokat az új szolgáltatásokat és változásokat ismerteti, amelyek a ZoomText 10.1 jellemzői. A ZoomText 10.1 telepítésére és használatára vonatkozó elsődleges utasításokat és ismereteket a ZoomText 10 felhasználói kézikönyvében vagy a ZoomText 10.1 súgójában kaphat.

Fontos! A ZoomText 10.1 telepítése előtt tekintse meg a jelen kiegészítésben felsorolt rendszerkövetelményeket. A ZoomText 10.1 használatához a konkrét hardverre és szoftverre van szükség.

A ZoomText 10.1 újdonságai

A ZoomText 10.1 a következő olyan új szolgáltatásokat és tökéletesítéseket tartalmazza.

- A Windows 8.x támogatása
- A Microsoft Office 2013 támogatása
- Az Internet Explorer 10 és 11 támogatása
- Továbbfejlesztett támogatás a videók és játékok használatához
- Érintőképernyős eszközök támogatása
- Tökéletesített nyomkövetés és visszajelzés a programok használatakor
- Élsimítottgérmutatók
- Kiemelés színekkel és áttűnésekkel
- További nagyítási szintek:
 - További nagyítási szintek a 42x és a 60x között
 - További közbülső nagyítási szintek az 1x és az 5x között

Mi az, amire a ZoomText 10.1 most nem képes

A ZoomText 10 következő szolgáltatásai jelenleg nem érhetők el a ZoomText 10.1 verzióban. Ezeket a szolgáltatásokat a következő ingyenes frissítésben igyekszünk újra elérhetővé tenni, amilyen gyorsan csak leht:

- Figyelőkeret
- Két monitor használata
- Keresés szövegben

Rendszerkövetelmények

A ZoomText 10.1 használatához a következő hardverre és szoftverre van szükség:

- Windows 7, 8 vagy 8.1
- Processzor: 2 GHz egymagos vagy 1 GHz kétmagos
- Memória (RAM): 2 GB
 - Ajánlott: 4 GB vagy több
- Videokártya a DirectX 9.1 vagy újabb verziójának támogatásával
 - Ajánlott: DirectX 10 vagy újabb
 - Ajánlott: 256 MB dedikált videomemória
- Hely a merevlemezen: 350 MB vagy több a honosított verzióknál
- A ZoomText érintőmódos támogatásához 5 pontos többérintéses kijelzőre van szükség.
- Hangkártya (csak a Nagyító/Felolvasó változat esetén)
- USB 2.0 (a ZoomText Camera jövőbeni támogatásához)

A ZoomText telepítése

A ZoomText telepítőlemezének behelyezésekor a telepítőprogram automatikusan elindul. A képernyőn megjelenő utasításokat követve hajtsa végre a telepítést.

▶ Ha a telepítő nem indul el automatikusan

1. Használja a **Windows + R** billentyűparancsot, hogy megnyissa a **Futtatás** párbeszédpanelt.
2. Tallózzon a telepítőlemez tartalmazó meghajtóhoz.
3. Válassza ki a telepítőprogramot, majd kattintson a **Megnyitás** parancsra.
4. Kattintson az **OK** gombra a Windows Futtatás párbeszédpanelén.

A ZoomText eltávolítása

▶ Eltávolítása ZoomText a Windows 8.x

- A Start képernyőn írja be, hogy „A ZoomText eltávolítása”. Válassza az A ZoomText 10.1 eltávolítása elemet.

▶ Eltávolítása ZoomText a Windows 7

- A Windows Start menüjében válassza a **Programok ▶ ZoomText 10.1 ▶ Egyéb ▶ A ZoomText 10.1 eltávolítása** arancsot.

A ZoomText indítása

▶ Indítása ZoomText a Windows 8.x

- A Start képernyőn kattintson a **ZoomText 10.1** csempére.
- A Windows asztalán kattintson a **ZoomText 10.1** programikonra.
- A Keresés szövegmezőjébe írja be, hogy: *ZoomText*. Válassza a **ZoomText 10.1** elemet.

▶ Indítása ZoomText a Windows 7

- A Windows asztalán a 10.1 programikonra kettőt kattintva.
- A Windows Start menüjében a **Programok ▶ ZoomText 10.1 ▶ ZoomText 10.1**.

Az érintő képernyő támogatása

A ZoomText 10.1 használható a különböző Windows 8.x érintőképernyős eszközökön, a tableteken, laptopokon és asztali monitorokon is. A ZoomText minden alkalmazásban fogadja az érintőképernyős tapintást, vontatást és csúsztatást. A ZoomText az ilyen kézmozdulatokra ugyanúgy reagál, mint a billentyűzet vagy az egér használatával kiváltott eseményekre. Ugyanazokkal a szokásos, más alkalmazásoknál használt kézmozdulatokkal érhető el a ZoomText kezelőfelülete is.

Megjegyzés: Olyan Windows 8.x alapú eszközt kell használni, amelyiken egyszerre legalább öt ponton érinthető. Az ilyen eszközökön a Windows 8.x „Designed for Windows” logója látható.

Képernyőnagyító használata az érintőképernyőn

Van néhány olyan fontos fogalom, viselkedés és technika, amit érdemes figyelembe venni, ha a képernyőnagyítót érintőképernyőn használjuk a Windows 8.x operációs rendszerben:

- Több alkalmazás is lehetővé teszi a megjelenített dokumentumok nagyítását és pásztázását. A képernyőnagyító szoftver ezek felett hozza létre a nagyítás és pásztázás második rétegét. Ez zavaró lehet, ha az alkalmazás és a képernyőnagyító szoftver egyszerre nagyít. Az ilyen zavaró élmény elkerülése érdekében ajánlott, hogy egyidejűleg csak a nagyítás egyik rétegét használja.
- Az önálló érintőképernyős eszköz a képernyőn megjelenő billentyűzet használatát feltételezi. A képernyőnagyító szoftver használatakor a képernyőn megjelenő billentyűzet esetleg nem teljesen látszik, ezért esetenként a nagyítóval kell pásztázni valamelyik billentyű eléréséhez. Ez lelassíthatja a gépelést így csökkentve a hatékonyságot. Ezért azt javasoljuk, hogy csatlakoztasson valódi billentyűzetet is, ha nagyobb mennyiségű beírásra van szüksége.

A ZoomText érintésváltó ikonja

A ZoomText 10.1 tartalmaz egy speciális ikont, amelyikkel lehet váltogatni, hogy az érintéssel a Windows és alkalmazásai vagy a ZoomText saját szolgáltatásai legyenek vezérelve. Az ilyen szolgáltatások közé tartozik a nagyítás és kicsinyítés, a nagyított terület görgetése, valamint a ZoomText AppReader és a SpeakIt felolvasó eszköz. Íme így működik...

Alapértelmezés szerint a ZoomText 10.1 érintőképernyős eszközre telepítésekor a ZoomText érintésváltó ikonja megjelenik a képernyő egyik sarkában. Ez a lebegő ikon a nagyításkor, kicsinyítéskor és a nagyított terület görgetésekor is ugyanott marad látható. Az ikon áthelyezhető a képernyő szélén több helyre is. Ez lehetővé teszi, hogy oda tegye a képernyőn, ahova szeretné, illetve bármikor áthelyezze, ha ott letakarna egy látni kívánt elemet.

Megjegyzés: A ZoomText érintésváltó ikonjának és hozzá kapcsolódó kézmozdulatoknak a használatához 5 vagy több ponton érinthető érintőképernyő szükséges.

A ZoomText érintésváltó ikonjának két üzemmódja van: a Windows-vezérlési mód és a ZoomText-vezérlési mód.

- A **Windows-vezérlési mód** minden kézmozdulatot a Windows és azon alkalmazásai részére továbbítja, amelyek meg vannak nyitva a képernyőn, úgy mintha nem is futna a ZoomText a számítógépen. Ez az az üzemmód, amelyikre az asztalon vagy az alkalmazásokban lévő elemek (beleértve a ZoomText kezelőfelületét is) kézmozdulatokkal történő kezeléséhez van szükség. A Windows-vezérlési módban az ikon a Windows 8.x Start képernyőjének csempéit ábrázolja, amire rámutat egy ujj.
- A **ZoomText-vezérlési mód** minden kézmozdulatot a ZoomText részére továbbít. Ez az az üzemmód, amelyikre akkor van szüksége, amikor ZoomText kézmozdulatokkal végrehajtható funkcióit (kis mértékű nagyítás, kicsinyítés, illetve pásztázás a nagyított területtel) kívánja használni. A ZoomText-vezérlési módban az ikon a ZoomText emblémáját ábrázolja, amire rámutat egy ujj.



Ez az ikon pulzál is (el-elhalványul), hogy jelezze, most a ZoomText-vezérlési mód az aktív.

A ZoomText érintésváltó ikonjának bekapcsolása és működése

Ez a szakasz mutatja be a ZoomText érintésváltó ikonjának bekapcsolását és használatát.

► Az érintésváltó ikon bekapcsolása és kikapcsolása

Válassza a **Beállítások** menü **Érintőképernyő támogatása** ► **Érintésváltó ikon bekapcsolása** parancsát.

*Ha be van kapcsolva, az érintésváltó ikon megjelenik a képernyő egyik sarkában. Ha ki van kapcsolva, az érintésváltó ikon rejtett. **Megjegyzés:** Az érintésváltó ikon akkor is rejtett lesz, ha a ZoomText letiltott.*

► Az érintésváltó ikon átméretezése

Válassza a **Beállítások** menü **Érintőképernyő támogatása** ► **Érintésváltó ikon mérete** ► **{méret}** parancsát.

Az érintésváltó ikon átméreteződik a választott méretnek megfelelően.

► Az érintésváltó ikon színsémájának kiválasztása

Válassza a **Beállítások** menü **Érintőképernyő támogatása** ► **Érintésváltó ikon színe** ► **{szín}** parancsát.

Az érintésváltó ikon színe a választott színre változik.

► Az érintésváltó ikon áthelyezése a képernyő szélén

Tartsa lenyomva az egyik ujját az ikonon, és csúsztassa azt a képernyő valamelyik szélén bárhova.

Amikor felemeli az ujját az ikonról, az automatikusan a legközelebbi rögzítési pontjára ugrik.

► A Windows-vezérlési és a ZoomText-vezérlési mód váltogatása

Érintse meg egy ujjal kétszer az érintésváltó ikont.

A Windows-vezérlési módban az ikon a Windows 8.x Start képernyőjének csempéit ábrázolja: Amikor ZoomText-vezérlési módban van, az ikon a ZoomText emblémáját mutatja.

Tipp! Az érintéssel vezérlés módja ideiglenesen is átváltható arra az időre, amíg azt egy ujjal nyomja. Amikor leveszi az ujját az ikonról, visszaáll az érintéssel vezérlés eredeti módja. Ez azt jelenti, hogy a Windows-vezérlési módból átválthat egy kis időre a ZoomText-vezérlési módba, hogy egy kézmozdulatot a ZoomText részére adjon át, majd automatikusan visszatérjen a Windows-vezérlési módba. Ez fordítva is igaz, a ZoomText-vezérlési módból átválthat egy kis időre a Windows-vezérlési módba, hogy egy kézmozdulatot a Windows részére adjon át, majd automatikusan visszatérjen a ZoomText-vezérlési módba.

A ZoomText funkcióinak használata érintéses kézmozdulatokkal

Ez a szakasz ismerteti a ZoomText érintésváltó ikonjának használatát, és azokat a kézmozdulatokat, amelyekkel elérhetőek és vezérelhetőek a ZoomText alapvető kézmozdulatai. Ne feledje ellenőrizni, illetve átváltani az ikont, hogy az az érintéses ZoomText-vezérlési módban legyen.

► A ZoomText kezelőfelületének megjelenítése

Kétszer érintés négy ujjal.

► A nagyítási szint megváltoztatása (nagyítás és kicsinyítés)

Kétszer érintés, három ujj lenyomva tartása, majd felfelé húzva nagyítás, lefelé húzva kicsinyítés.

► Pásztázás a nagyított területtel

Húzás három ujjal a képernyőn a kívánt helyre.

► A nagyítási ablak méretének és helyének beállítása

1. A Nagyítás eszköztáron válassza a **Típus ► Méretezés** parancsot.

Az ablakméretezők megjelennek a nagyítási ablak keretén, és a méretezés lehetővé válik.

2. Az ablak átméretezéséhez tartsa lenyomva az egyik ujját az ablakméretezőn, és húzza addig, amíg eléri a kívánt méretet.
3. Az ablak áthelyezéséhez tartsa lenyomva az egyik ujját a nagyítási ablakban, és húzza a kívánt helyre.
4. A méretezési funkció megszüntetéséhez három ujjal kétszer érintsen.

► A Felolvastató használata

1. Válassza a **Felolvasás** eszköztár **Felolvastató** gombját.

A Felolvastató aktívává válik.

2. Egyetlen szó felolvasatásához érintse meg a szót.
3. Szövegblokkot a felolvasatásához egy ujjal átlós irányban áthúzva lehet kijelölni.

Ha befejezte a húzást (felengedte az ujját), meghallgatható a teljes kijelölt szöveg.

4. A felolvasó funkció megszüntetéséhez három ujjal kétszer érintsen.

► Az AppReader használata

1. Nyissa meg az olvasandó dokumentumot, weblapot vagy elektronikus levelet.
2. Az AppReader elindításához az alábbi két módszer bármelyike használható:
 - Felolvasás indítása valamelyik szónál: Kétszeri tapintás egy ujjal arra a szóra, amelyiknél a felolvasást kezdeni kell.
 - Felolvasás indítása a kurzor helyétől (ha aktív a szövegkurzor): Kétszeri érintés kettő ujjal.

Az AppReader elkezdi a felolvasást.

3. A felolvasás indításához és leállításához, illetve a szavankénti, soronkénti, mondatonkénti és bekezdésenkénti léptetéshez és felolvasáshoz az alábbi táblázatban jelzett kézmozdulatok használhatók.
4. Az AppReader leállításához három ujjal kétszer érintsen.

Az AppReader leállásakor a kurzor automatikusan a legutóbb kiemelt szóhoz kerül (ha van kurzor az alkalmazásban).

Művelet	Kézmozdulat
Lejátszás és szünet váltogatása	2 ujjal egyetlen érintés
Olvasás új helyről	1 ujjal egyetlen érintés
Következő szó felolvasása	1 ujjal csúsztatás jobbra
Előző szó felolvasása	1 ujjal csúsztatás balra
Aktuális szó felolvasása	Az 1 ujjal kettős érintés felolvassa a szót. Ennek a kézmozdulatnak ugyanazon szón két másodpercen belüli ismétlésével a következő lehetőségek közül lehet váltogatni: felolvasás, betűzés, betűzés azonosító szavakkal. Két másodperc eltelte után visszaáll a felolvasásra.
Alatta lévő szó felolvasása	1 ujjal csúsztatás lefelé
Fölötte lévő szó felolvasása	1 ujjal csúsztatás felfelé

Következő mondat felolvasása	2 ujjal csúsztatás jobbra
Előző mondat felolvasása	2 ujjal csúsztatás balra
Következő bekezdés felolvasása	2 ujjal csúsztatás lefelé
Előző bekezdés felolvasása	2 ujjal csúsztatás felfelé
Dokumentum vége	4 ujjal csúsztatás lefelé
Dokumentum eleje	4 ujjal csúsztatás felfelé